

Handleiding Flamingo4 Overzichtskaart

Gewijzigd: 26-7-2016

B3Partners BV Zonnebaan 12c 3542 EC Utrecht

Telefoon 030 214 2081 E-mail info@b3partners.nl Internet www.b3partners.nl

KvK Amsterdam 34122633 Bank: NL08 ABNA 0437 8438 66

In Flamingo4 is het mogelijk om een overzichtskaart te genereren, waarbij een eindgebruiker de extensie van het huidige kaartbeeld ziet, relatief ten opzichte van een algemene kaart. Deze handleiding beschrijft het proces om dit in te stellen voor een applicatie.

Stap 1

Ga naar de Viewer-Admin, activeer de gewenste applicatie en open 'Lay-out met beschikbare componenten'

Stap 2

Sleep 'Overzichtskaart' (te vinden onder 'Component') naar de 'Map' regio.

Stap 3

Configureer de component. In onderstaande afbeelding is er sprake van **RODE** blokken en **GROENE** blokken.

De rode blokken worden gebruikt wanneer gebruik gemaakt wordt van de Flash-variant van Flamingo4 als motor voor het kaartbeeld. Wanneer OpenLayers gebruikt wordt, hoeven deze rode blokken dus niet ingevuld te worden, en hoeven alleen de groene blokken ingevuld te worden.

Configuratie Overzichtskaart

Configuratie Rechten Help

Instellingen knop voor overviewkaart

Plaatje normaal:

Plaatje over:

Plaatje geselecteerd:

Positie links:

Positie boven:

Afmetingen

Breedte:

Hoogte:

Positie:

URL naar achtergrondkaart (afbeelding, WMS-request of swf):

Layers (optioneel):

Volg zoomen:

lo-x: lo-y: rb-x: rb-y:

Annuleren Opslaan

De breedte en hoogte van het overzichtskaartje is in pixels de breedte en hoogte van de overzichtskaart-component in de viewer.

Wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van een afbeelding uit een wms als achtergrondkaartlaag voor de Overzichtskaart, is het van belang dat niet de URL van de WMS wordt ingevuld, maar van de WMS GetMap request. Dit zijn twee verschillende dingen en u kunt op de volgende website lezen hoe een GetMap request eruitziet:

<http://docs.geoserver.org/latest/en/user/services/wms/reference.html> (scroll door tot 'GetMap').

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een simpel plaatje, is het van belang dat dit plaatje op een locatie staat die Flamingo4 kan bereiken (internet, of een locatie op een server waar Flamingo4 bij kan).

Vul ook de extensie in van het kaartbeeld, bijvoorbeeld de start extensie van de applicatie.

Sla daarna de configuratie op.

Stap 4

Sla de Lay-out op en controleer in de viewer of de configuratie succesvol is uitgevoerd. Problemen met het kaartbeeld in de overzichtskaart kunnen opgelost worden door te kijken naar de GetMap request.